

# URH-2 溫溼度數位記錄感測器

## 軟體安裝與使用說明書

(適用 Windows 7, Vista, XP, 2000 )

### 目 錄


軟體安裝說明.....	2
軟體使用說明書.....	5
軟體使用權限設定說明.....	7

## 軟體安裝說明

1. 首先雙擊安裝檔進行安裝



2. 跳出安裝畫面後點擊下一步(Next)




3. Browse... 選擇您想安裝的路徑

Disk Cost 查看您現有硬碟的容量大小


選擇使用者權限，若想讓所有使用者都能使用就點選 Everyone，

若只想讓自己這個使用者帳號使用則選擇 Just me。


全都設定完成後點擊下一步(Next)



4. 以上都設定好後進入此畫面做最後的確認，如果想修改前面的設定請點擊上一步(Back)，若都設定好準備安裝點擊下一步(Next)便會進行安裝。



5. 最後按下關閉(Close)完成安裝



# 軟體使用說明書

1. 將溫溼度感知器連接 data link 接入電腦 USB

2. 點選軟體捷徑



3. 開啟控制畫面



4. 點選系統設定選擇語系



5. 點選 mail 測試



6. 填寫 E-Mail 點選寄送，確認是否收到郵件。



7. 設定偵測時間

讀取秒數 5

- 5
- 10
- 30
- 60
- 300
- 600

8. 設定偵測選項，點選設定，輸入 E-Mail 與偵測範圍。

9. 完成後點選開始偵測

開始偵測

10. 點選系統設定，點選紀錄中的歷史紀錄，可在 Excel 畫面中看見紀錄。


	A	B	C	D
1	日期時間(Date/Time)	溫度(Temperature)	濕度(Humidity)	偵測時間間隔(Read seconds)
2				
3	2012/03/30 14:29:56	25.15°C	51.9%	5
4	2012/03/30 14:30:04	25.16°C	51.9%	5
5	2012/03/30 14:30:16	25.24°C	52.1%	5

## 軟體使用權限設定說明

使用者帳號控制 (UAC) 是 Windows Vista 和 Windows 7 作業系統中的一個安全性元件。UAC 能讓使用者以非管理員及管理員的身分執行一般工作，而不需要切換使用者、登出或使用「執行身分」功能。

如已將權限開至最高或已將使用者帳號控制 (UAC)關閉則不會出現此問題

開啟軟體如出現下列警告視窗




可由下列兩種方式對軟體本身開啟權限

(一)由軟體捷徑圖標中按右鍵點擊內容




點選相容性將以系統管理員身分執行此程式勾選




點選確定即可解決問題


(二)請進入警告視窗中顯示的路徑資料夾按右鍵點擊內容




點選安全性




選擇 CREATOR OWNER 按進階




進入資料夾的安全性設定點選變更權限




點選本機電腦的使用者名稱按編輯




將權限項目的完全控制允許選項打勾





當資料夾的安全性設定中本機電腦的使用者名稱的權限顯示為完全控制



點選確定即可解決問題